Debian / Ubuntu / Q4OS (?? Debian ?)???????

要在 Fcitx 输入法框架中添加中文拼音输入，通常有两种情况：一种是刚刚安装好 Fcitx 框架但还没有拼音引擎，另一种是已经安装了拼音引擎但需要手动添加。

请根据你的实际情况，按照以下步骤操作：

????????????????

很多时候无法添加中文输入，是因为只安装了 Fcitx 框架（外壳），而没有安装具体的拼音输入法软件（引擎）。

你需要先打开终端（ Konsole），根据你的 Linux 发行版执行安装命令：

- **Debian / Ubuntu / Q4OS (基于 Debian 系):**

```
sudo apt update
sudo apt install fcitx-pinyin fcitx-table-wubi
```

  (注: `fcitx-pinyin` 是最基础的拼音输入法，如果想要更智能的云词库，可以尝试安装 `fcitx-googlepinyin` 或 `fcitx-sunpinyin`)

- **Arch Linux:**

```
sudo pacman -S fcitx-im fcitx-configtool fcitx-pinyin
```

- **Fedora:**

```
sudo dnf install fcitx fcitx-pinyin
```

安装完成后，请务必重启 **Fcitx** 或重启电脑 ，让新安装的输入法生效。

?????????????

安装好引擎后，你需要将其添加到激活列表中：

1. 打开配置工具 ：
   - 在开始菜单中搜索 “Fcitx 配置 ”或 “Fcitx Configuration”。
   - 或者在系统托盘（屏幕右下角）找到 Fcitx 的键盘图标，右键点击选择 “配置 ”。
2. 取消 “仅显示当前语言 ”：

- 在配置窗口的下方，找到并 取消勾选 “仅显示当前语言 ”或“Only Show Current Language”选项。这一步非常重要，否则你可能看不到拼音输入法。

3. 添加输入法 ：
   - 点击窗口下方的 “+”号（添加）。
   - 在弹出的搜索框中输入 “Pinyin”或“拼音 ”。
   - 你应该能看到 “汉语 (Pinyin)”或“Fcitx Pinyin”的选项。
   - 选中它，点击 “确定 ”或“添加 ”。
4. 调整顺序（可选） ：
   - 在“激活的输入法 ”列表中，你可以通过上下箭头调整输入法的顺序。通常建议把 “键盘 -英语 ”放在第一位，把 “Pinyin”放在第二位，这样开机默认是英文，按切换键后才是中文。

??????????????????

如果安装了也添加了，但在任何软件里都调不出来，可能是环境变量没配对。

请检查你的 `~/.xprofile` 或 `~/.bashrc` 文件（取决于你的系统启动方式），确保包含以下内容：

```
export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export XMODIFIERS="@im=fcitx"
```

添加后，注销并重新登录系统即可生效。

总结： 绝大多数情况下，你只需要执行 **`sudo apt install fcitx-pinyin`**（针对 Debian/Ubuntu 系），然后重启电脑，系统就会自动识别并允许你添加中文拼音了。

Revision #1
Created 23 May 2026 08:05:28 by Admin
Updated 23 May 2026 08:06:12 by Admin